

Narration	Times
لینکس مثر ریگولر یعنی عام پاٹھ کو استعمال گڑھن واجب فایل ستر کام کرنے کس سپوکن ٹوریلیس مثر چھٹہند استقبال۔	00:00
فایلہ تھے ڈاریکٹریز چھ پکے وٹے لینکس فائل سسٹم بناؤان۔	00:07
پٹمیں ٹوریلیس مثر و چھ اسہ ز ڈاریکٹریز ن ستر کتھ گئی کرو کام، تھو ہیکیو یتھ ویب سایٹھ پٹھ تفصیل حاصل گرتھ۔	00:13
یتھ ٹوریلیس مثر و چھو اسہ regular files کتھ گئی کرو کھ استعمال۔	00:25
اسہ چھ بڑ وٹھے بیس ٹوریلیس مثر و چھمٹ cat کمانڈ ہند استعمال کرتھ کتھ گئی ہیکیو فائل بناؤتھ۔ تفصیل با پتھ گڑھو براد مہریاں یتھ ویب سایٹھ پٹھ۔	00:31
اُسی و چھو ز فایلہ کتھ گئی کرو کہ جاپے پٹھے بیس جاپے کاپی، امہ با پتھ چھے اسہ نش cp کمانڈ۔	00:46
پیسہ و چھو ز کمانڈ ہند استعمال کتھ گئی کرو۔	00:55
اکھ فایل کاپی کرنے خاطرہ کرو ڈیٹاپ	01:00
cp اکھ یا زیادہ (OPTION) ... SOURCE (space) (OPTION) ... فایلہ ہند ناو space ڈسٹینشن Fайл نیم.	
وا ریا ہے فایلہ کے وٹے کاپی کرنے با پتھ پکھو (cp)، اکھ یا زیادہ (OPTION) SOURCE ... فایل ...	01:15
ہند ناویم اُسی کاپی کر ڈیڑھان چھ تھے مطلوب DIRECTORY ہند ناویتھ مثر فایلہ کاپی گڑھن۔	
پکو اکھ مثال و چھو، گوڈ کھلو ٹرینل۔	01:34
اسہ نش چھے بڑ وٹھی /home/anirban/arc /مثر test1 ناوچ فایل۔	01:42
و چھنے با پتھ ز test1 نس مثر کیا ہچھ، اُسی کرو cat (space) test1 ایپ تھے دباو دا نیٹر۔	01:49
test1 نس مثر ہیکیو اس کنٹیٹس و چھتھ، ووٹ اگر اُسی اتھ test2 چھ فایلہ مثر کاپی کرو یڑھان چھ، اُسی پکھو	02:00
cp (space) test1 (space) test2 تھے دباو دا نیٹر۔	
ووٹ گپیہ فایل کاپی۔	02:22
اگرے test2 موجود چھنے تیلہ چھے یہ گوڈ بناوٹ تھے تیسہ پتھ گوڈھے test1 مک کنٹینٹ اتھ مثر کاپی۔	02:25
اگر پہ موجود چھنے تیلہ گوڈھے پاٹ پانے overwrite کاپی کر ہنہ فایل و چھنے با پتھ پکھو	02:35
cat (space) test2 تھے دباو دا نیٹر۔	

<p>تھوہیکیو فایلیہ مختلف ڈاریکٹریز ن درمیان تھے کا پی کرت تھے۔ مثلاً cp (space) (slash)/ home (slash)/ anirban (slash)/ arc (slash)/ demo1 (space) (slash)/ home (slash)/ anirban (slash)/ demo2 لپھوتے انیٹر دباؤ وو۔</p> <p>پر کر فایل demo1 نس سورس ڈاریکٹری /arc/anirban/home/ پڑھ ڈیسٹنیشن ڈاریکٹری مس مژ کا پی، پر کر demo2 ناوے ستر فایل کا پی۔</p> <p>پر وچھنے باپتھر 2 demo2 چھ پیش، Is (space) (slash)/ home (slash)/ anirban (slash)/ اپنے سکرول کرنے سے تو وچھو ز تھی پڑھ کنہ پیش بن چھ 2 demo2</p> <p>بند و نہ کچنے بز و نہ کرو سکرین صاف (clear screen)۔</p> <p>اگر تھوہیکیو سٹنیشن ڈاریکٹری مژ فایلیہ ہند ناوے سپر تھاؤ ن پڑھان چھوڑ، تو ہرہ پیو نہ فایلیہ ہند ناوے ک ڈر کرت کرون، مثلاً cp (space) (slash)/ home (slash)/ anirban (slash)/ arc (slash)/ demo1 (space) (slash)/ home (slash)/ anirban (slash)/ (slash)/ home (slash)/ anirban (slash)/ arc (slash)/ demo1 ڈاریکٹری پڑھ فایل /) (slash)/ home (slash)/ anirban (slash)/ arc (slash)/ demo1 فایل ہند ناوے ستر کا پی۔</p> <p>پر وچھنے باپتھر لپھو demo1 Is (space) (slash)/ home (slash)/ anirban (slash)/ اسے پڑھ کنہ سکرول کرنے تھے تو وچھو ز 1 فایل چھے پیش۔</p> <p>پیشے کرو بز و نہ کچنے بز و نہ سکرین صاف۔</p> <p>بیا کھا کھ مثال، تیلہ پچھنے ڈیسٹنیشن فایلیہ ہند ناوے پچھ ضور و رت یہی اسہ واریا ہہ فایلیہ کچھ وسٹے کا پی کرنے آسن۔</p> <p>اُک پکویہ مار تھ ر اسہ نشہ چھے سانہ ہوم ڈاریکٹری مژ test1 test2 test3 ناوجہ تر نے فایلیہ۔</p> <p>وونی کرو اُک / (space)test1 (space)test2 (space)test3 (space) (slash)/ home (slash)/ anirban (slash)/ testdir ٹائپ تھ دباو و انیٹر۔</p> <p>پر کر ناولو نہ و اُک تر نیشوے فایلیہ test3، test2، test1 تھ anirban (slash)/ testdir ڈاریکٹری مژ سیو۔</p>	02:52 03:31 03:51 04:13 04:19 04:25 04:35 05:03 05:20 05:33 05:40 05:48 05:56 06:04 06:27
--	---

تُکرُو چھو ز دراصل چھے یم فایلہ کاپی کرنے آمُڑ، اُس کرو / ls (space) (slash)/ home (slash)/	06:41
تُکرُو ہیکلو ڈاریکٹری مُنْزِر دباؤ دباؤ نیٹر۔ anirban (slash)/ testdir	
تُکرُو ہیکلو ڈاریکٹری مُنْزِر دباؤ دباؤ نیٹر۔ test3 test2 test1	07:03
cp ہس ستر چھے واریا ہس آپشن، بیٹھن و چھو اسک تمو مُنْزِر صرف کیٹھہ اہم آپشن۔	07:10
گوڈ گرہ ھوسلا ڈس پٹھ واپس۔	07:18
آپشن مُنْزِر چھکیٹل R اکاہم آپشن، پھاک مکمل ڈاریکٹری ساخت یعنی Directory structure پیچہ تھے پیچہ کاپی کرچھ صلائحت خواں۔	07:23
اکھ میثال ڈچھو۔	07:33
testdir ڈاریکٹری ہند تمام کنٹینیٹس کرو test ناوجہ ڈاریکٹری مُنْزِر کاپی کرچھ کو شش۔	07:38
امہ باپتھ چھ اسہ cp (space)testdir (slash)/ test (space)cp ٹائپ کرُن، تے ایٹر دباؤ ن۔	07:48
بیتھ پاٹھ زن تُکر ہیکلو آوث پُٹ میتھ مُنْزِر ڈچھو۔	08:02
عام پاٹھو ہیکلو اسک ڈاریکٹری، کنٹینیٹ پیتھ cp کمانڈ ستر کاپی گر تھ۔	08:06
گر R آپشنگ استعمال کرنے ستر ہیکلو پی گر تھ۔	08:14
وون کرو cp space minus capital R (space)testdir (slash)/ (space)test (space)cp ٹائپ تے دباؤ دباؤ نیٹر۔	08:19
فایلہ چھے دوں کاپی گاہم، پھاپتھ بیتھ بیتھ ز ڈاریکٹری چھے پُزی موجود، ls اپکھو تے ایٹر دباؤ دباؤ۔	08:36
تُکر ہیکلو ڈاریکٹری چھے موجود، سکرین گر و صاف۔	08:47
test مُنْزِر کنٹینیٹ و چھنہ باپتھ لکھو overwrite test (space)test (space)ls (space)test، تے دباؤ دباؤ نیٹر۔	08:57
تُکر ہیکلو test ڈاریکٹری ہند کنٹینیٹس و ڈچھو۔	09:08
وون گرہ ھوسلا ڈس پٹھ واپس۔	09:13
اسہ و چھ زاگر فائل بیپس فایلہ پٹھ کاپی چھے گرہھان یوس زن بزٹھی موجود دا اس، تیلہ چھے موجود فایلہ ہنڑ جاپہ کاپی گر مہ فائل یوان، یعنی اوور رائیٹ گرہھان۔	09:16
وون کیا، اگر اس غفلت ستر اسکس اہم فایلہ پٹھ بیٹا کھ فایل چھن overwrite کران۔	09:25
یہ رکاوٹ بیتھ چھے اسہ نش minus b یک آپشن۔	09:30

پہچھ پڑھ موجودہ فایلہ ہند بیک اپ بناؤان۔	09:36
اُسی ہمکیو minus i interactive آپنگ تہ استعمال کرتھے۔ پہچھ پڑھ وزگنہ تہ ڈیسٹنیشن فایلہ پڑھ پتھر نہیں فایلہ کاپی کرنے بزونٹھ انتابا دوان۔	09:41
وونڈو چھوڑ mv کمانڈ کتھ کرنے چھنے کام کران۔	09:54
امیک استعمال پچھ فایلین ہنزہ منتقلی باپتھ پوان کرنے۔ وونڈو چھوڑ پتھ کتھ پاٹھر پچھ مفید۔	09:59
اتھ چھنے زاہم کامہ۔	10:04
امیک استعمال پچھ فایلین یا ڈاریکٹری یں نوسپر ناودنے باپتھ کرنے پوان۔	10:07
پہچھ فایلہ ہند بن گروپ مختلف ڈاریکٹری یں ہنزہ منتقل تہ کران۔	10:11
پہچھ cp یک پاٹھر، یس اسہ گوڈے وچھمٹ پچھ، لہذا وچھودستی زِ mv کتھ کرنے پچھ استعمال پوان کرنے۔	10:17
اُسی کھولوڑ میں تہ test2 (space)test1 کروٹاپ، تہ اینٹر دباوو۔	10:29
پہ دیجیہ test1 ناوج فایلہ یوس ہوم ڈاریکٹری ہنزہ موجودہ چھنے، تہ test2 ناوج۔	10:43
اگر test2 گوڈیتھی موجودہ آسہ تیلہ رٹھ نوکیاپی گاہمہ فایل انج جائے۔	10:52
اگرے اُسی پہ گڑھنے بزونٹھی انتابا پچھ یڑھان۔	11:00
اُسی ہمکیو mv کمانڈ ستر i آپنگ استعمال کرتھ۔	11:05
ماں نوکیا زاسہ نش چھنے anirban ناوج یا کھفایل، اتھ فایلہ تہ پچھ اُسی test2 ناوڈین یڑھان۔	11:10
اُسی کرو mv minus i (space)anirban (space)test2 کروٹاپ، تہ دباووا نیٹر۔	11:20
تو ہمکیو وچھتھ، خبردار پچھ پوان کرنے ز کیاہ test2 گڑھاہ اور رایٹ گڑھن کرنے شے۔	11:32
اگر اُسی پہ بیجے اینٹر کی دباوو، تیلہ گڑھہ پریک پاٹھر فایل اور رایٹ۔	11:41
اُسی ہمکیو مختلف فایلین ستر cp یک پاٹھر mv یک استعمال کرتھ، مگر اتھ کیس ہنزگڑھہ ڈیسٹنیشن ڈاریکٹری آئن۔	11:49
بزونہہ پکنے بزونٹھ کرو سکرین صاف۔	11:58
فرض کرو زاسہ نش چھنے سانہ ہوم ڈاریکٹری ہنز push.txt pop.txt abc.txt تہ push ناوج پتھ ترے فایلہ موجود۔	12:03
یعنی ہنزہ موجودگی وچھنے باپتھ پکھو ls، تہ دباووا نیٹر۔	12:14
سکرپن کرو صاف۔	12:21
وونڈو چھ ایکم تریشوے فایلہ testdir ناوج ڈاریکٹری ہنزہ منتقل کر نیڑھان۔	12:36

اسے کیاہ کرچھ ضور و رت چھے، اُسر کرو mv (space)abc.txt (space)pop.txt	12:46
سیشن فولدر ک ناوٹایپ میں testdir (space)push.txt ٹایپ ت پتھ ڈیسٹریشن دباؤ وائیٹر۔	
یہم و چھنے با پتھ لکھو (space)testdir ls ، تے دباؤ وائیٹر۔	13:14
تھی ہیکلر فائلہ abc.push.txt و چھتھ۔	13:20
وون و چھو mv لیں منز کیشہ آپشہ، گوڈ گڑھوسلا یڈس پٹھ واپس۔	13:27
mv کمانڈ منز پتھے minus b یا minus backup آپشہ دستیاب، پھر چھے پتھ فائل اور رایٹ گزھنے بذونہہ اتھو یسٹرنس منز بیک اپ کران۔	13:37
minus i و چھا سہ گوڈے، کانہہ تہ ڈیسٹریشن فائل اور رایٹ گزھنے بذونہہ چھ پہ اسہ انتباہ دوان۔	13:48
امہ پتھے یوس کمانڈ اسہ و چھو، سوچھے rm کمانڈ، امہ کمانڈ ہند استعمال چھ فائلن ڈلیٹ کرنے با پتھ گڑھان۔	13:58
ڈینلس پٹھ گڑھوسلا پس تے Is testdir اگر وٹایپ۔	14:06
اُسر ہیکلو faq.txt ناوج فائل و چھتھ، فرض گر و ز اُسر چھ پہ ڈلیٹ کرنے یڑھان۔	14:15
امہ با پتھ کرو rm (space)testdir (slash)/ faq.txt تے دباؤ وائیٹر۔	14:23
پہ کمانڈ ہٹاو faq.txt / testdir (slash) ڈاریکٹری منز۔	14:37
پہ و چھنے با پتھ ز فائل پڑی ڈلیٹ گاہو کرنے شہ، یہیہ لکھو Is testdir، تے ایٹر دباؤ و۔	14:46
faq.txt فائل چھنے اُسر ہیکان و چھتھ۔	15:00
اُسر ہیکلو rm کمانڈ وار پہن فائلن ستر تہ استعمال گرتھ۔	15:05
ڈاریکٹری منز پتھ ز فائلہ abc1 abc2 تے testdir ڈاریکٹری منز۔	15:10
ماں ور ز اُسر چھ abc2 فائلہ ڈلیٹ کرنے یڑھان۔	15:17
امہ با پتھ کرو اُسر rm (space)testdir (space) (slash)/abc1 (space)testdir (slash)	15:23
abc2 ٹایپ، تے دباؤ وائیٹر۔	
پہ کر abc1 abc2 فائلن، ڈاریکٹری منز ڈلیٹ۔	15:45
یہم فائلہ گئیہ ڈلیٹ کرنے شہ پہ و چھنے با پتھ گر ویپیہ ٹایپ، abc1 abc2 Is testdir فائلہ میں نہ وون بوز نہ۔	15:53
بذونہہ پکنے بذونہہ گر و سکرین صاف۔	16:07
وون گڑھوسلا یڈس پٹھ واپس۔	16:14

اسہ پر ڈنی دون تینیک کرو خلاصہ۔	16:18
سہ یہ زاکھ فائل ڈلیٹ کرنے باپتھ چھاؤ کر rm لپکھان تھے پتھے فایلہ ہند ناو۔	16:20
اکہ کھو تھے زیادہ فایلہ ڈلیٹ کرنے باپتھ چھاؤ کر rm لپکھان تھے تمن مختلف فایلین ہند ناویم اسکے ڈلیٹ کرنے یزھان چھ۔	16:27
وون و چھو rm کمانڈ ہند کینہ آپشن۔	16:34
مُنْزَدِ مُنْزَدِ چھے فائل write-protected آسان۔ یوس rm کے استعمال کرنے پتھے چھنے ڈلیٹ گزھان، اسہ خاطرہ چھ اسہ نش minus آپشن، یمنیک استعمال فایل ڈلیٹ کرنے باپتھ ہنکیو گرتھ۔	16:40
بیا کھ عام آپشن چھ minus۔ پکو و چھو زیپ آپشن کتنے چھے مفید۔	16:57
ٹرمینس پٹھ گزھو واپس۔	17:07
ڈاریکٹری ڈلیٹ کرنے باپتھ چھنے عام پٹھو rm کمانڈ ہند استعمال کرنے یوان، یمنیہ باپتھ چھے اسہ نش rmdir کمانڈ۔	17:12
مگر rmdir کمانڈ چھے ڈاریکٹری یمنیہ ساتھ ڈلیٹ کران، ییلہ سوخالی چھے آسان۔	17:21
اگرے اسہ اکھ ڈاریکٹری ڈلیٹ چھے کر ڈنیتھ مژوار یا ہے فایلہ تھے ڈاریکٹریز موجو ڈچھ تیلہ کیا کرو اسکے؟	17:27
rm کمانڈ ستر کرو یہ کر پچ کوشش۔	17:35
rm تھے ڈاریکٹری ہند ناویوس اسکے ڈلیٹ کرنے یزھان چھ، یوس testdir چھے کرو ٹایپ تھے دباو واپس۔	17:38
آٹ پٹ تیسج عتھ ہنکیو ڈھنھتھ زائو ہنکیو ڈلیٹ کرنے باپتھ rm ڈاریکٹری ہند استعمال گرتھ۔	17:47
مگراگرے اسکے minus r چھے آپشن جوڑو اسکے ہنکیو یہ گرتھ۔	17:55
وون چھے rm -rf (space)testdir گرو ٹایپ، تھے دباو واپس۔	18:03
وون چھے testdir ڈاریکٹری ڈلیٹ گامہ۔	18:16
پیس کمانڈ کس مطالعہ باپتھ گزھو سلا ڈیس پٹھ واپس۔	18:22
کمانڈ cmp۔	18:27
مُنْزَدِ مُنْزَدِ چھے اسہ پر زانچ صورہ رت پوان ز کیا ہے فایلہ چھا ہے، اگرے چھے تیلہ ہنکیو اسکے یو منزرا کھ ڈلیٹ گرتھ۔	18:29
تھے اسکے چھ یہ و چھن یزھان ز کیا ہے تھے ورجن پٹھ چھا فایل بد لیمہ۔	18:37
یکن تھے پیہے وار یہیں مقصدان باپتھ کرو اسکے cmp کمانڈ ہند استعمال۔	18:44
چھے دون فایلین ہنڑ بایٹ بائیٹ موائزہ کران۔	18:49
cmp (space)file1 (space)file2 ڈکھن۔	18:54

اگرے دون فائلین مژ مکمل پڑھو ہوی کنٹینٹ چھ تیلہ یہ نہ کا نہہ تہ میسح ہادنہ۔	19:03
صرف گوڑھہ پرمپٹ پرنٹ۔	19:11
اگرے تہند کنٹینٹ مختلف آسن، تیلہ گوڑھہ ٹرینلس پڑھ گوڈ بیک نہ رائون مقام پرنٹ۔	19:14
وچھو cmp کتھ گز کر کا ٹام، اسہ نش چھے سانہ ڈارکیٹری مژ sample1 sample2 ناوجہ ز فائلہ۔	19:25
وچھو، یعن مژ کیا ہچھ۔	19:35
"This is a Linux file to test the cat (space)sample1 لپھوتے انٹرباوو، اتھ مژ چھ cmp command" تیکست۔	19:38
بیس فائلہ sample2 وس مژ آسہ کینہہ تیکست، تہ سہ وچھنے باپھ کرو اسر2 cat (space)sample2 ٹایپ تے دباووا نیٹر۔	19:50
اتھ مژ آسہ "This is a Unix file to test the cmp command" تیکست۔	20:00
وون کرو اسر cmp کمانڈ دون فائلین پڑھ لاگو۔	20:06
اسر لپھو2 cmp sample1 sample2، تے دباووا نیٹر۔	20:11
اسر ہیکو وچھو ز sample2 sample1 فائلین مژ چھے گوڈ نج فرق نشاندہی کرنے آئڑ۔	20:23
بیس کمانڈ پڑھ گوڑھنے بز وظھ گرسکرہن صاف۔	20:32
بیا کھ کمانڈ، یوس اسر وچھو سوچھے wc کمانڈ۔	20:38
امہ کمانڈ ہند استعمال چھ لکپر، لفظن تے حرفن ہنز تعداد گزراوئے باپھ کرخ پو ان۔	20:43
اسہ نش چھے سانہ ہوم ڈارکیٹری مژ sample3 ناوج فائل۔	20:50
امیک کنٹینٹ وچھنے باپھ کرو اسر3 cat (space)sample3 ٹایپ، تے دباووا نیٹر۔	20:56
یہ چھ sample3 یک مواد۔	21:05
وون کرو اتھ فائلہ پڑھ wc کمانڈ ہند استعمال۔	21:10
امہ باپھ لپھو اسر3 (space)sample3 wc، تے دباووا نیٹر۔	21:14
کمانڈ چھے عکاسی کران زیتھ فائلہ مژ چھے 6 لاينہ، 167 الفاظ، تے 385 حرف۔	21:25
یعن آسہ کینہہ کمانڈ بیو واسہ فائلن عست کا ٹام کرس مژ مد کو ر۔	21:38
بیشین چھے وا ریاہ کمانڈ، امہ علاوہ پڑ تھ کمانڈ یوس اسہ وچھ، تمدن مژ تھ چھے پیسہ آپنہ۔	21:43

بے چھس تو ہے man کمانڈ ہند استعمال کرتا ہے، یمن متعلق مزید زانکاری زان پر خصلح دوان۔	21:51
ووڑ واؤ آئی یتھ ٹور میل کس اُخ رس پڑھ۔	22:00
اسپوء کن ٹیوٹور میل چھٹاک ٹوآئی اے ٹیچر پروجیکٹ حصہ یتھ قومی تعلیمی مشن آئی سی لی کہ ذریعہ حماۃ یتھ کر ہڑھتے۔	22:04
مزید زانکاری چھتے یتھ رنکہ پڑھ دستیاب۔	22:17
http://spoken-tutorial.org/NMEICT-Intro .	
یہمہ ٹوریلک ترجمہ تے صدابندی چھتے نے یعنی وجہت احمدن کر ہڑھ۔ اسہ ستر شرپک گڑھنہ باپھ سدھاہ شکر یہ۔	22:34